


# Procédure Activation et Installation CADnorm ELE

Avant de suivre les étapes mentionnées ci-dessous contrôlez les éléments suivants :



- Connectez-vous sur Windows avec le compte utilisateur final
- Prévoyez de pouvoir installer CADnorm en tant qu'administrateur en cas de besoin
- Contrôlez qu'AutoCAD est bien installé. Si ce n'est pas le cas, faites-le
- Télécharger la dernière version mise à jour depuis notre site :  
<http://www.git-cad.ch/telechargements-ele-fr62.html>
- Décompressez le fichier ZIP dans un dossier local ou sur le réseau d'entreprise.
- Si une version précédente de CADnorm ELE est présente, désinstallez-la

## A - ACTIVATION DE LA LICENCE

Exécutez le fichier **CADnorm\_ELE\_XX\_Activation.exe**




La boîte de dialogue de saisie de code s'affiche



Connectez-vous sur le site <https://clients.git-cad.ch>

Saisissez vos informations de connexion

(le cas échéant demandez à votre responsable de contrat ou à [support@git-cad.ch](mailto:support@git-cad.ch))

**GITCAD**  Espace clients GITCAD

### Connexion

E-mail:

Mot de passe:

Connexion

Mot de passe oublié?

Cliquez sur Gérer à côté du produit que vous souhaitez activer

## Licences

Produit	Nb de licences activées	Nb de licences achetées	
Tools	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
ELE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
CVS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
Archi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer
Surface	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gérer

Cliquer sur le bouton Activer une licence

## < Gestion des licences

Société:

Produit:

0 résultat

Version	Ordinateur	N° de série	N° de requête	Code d'activation
---------	------------	-------------	---------------	-------------------

Activer une licence:


Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses (Y-axis) is plotted against the number of trials (X-axis). The data shows a positive correlation between the number of trials and the number of correct responses, with a slight increase in the number of correct responses as the number of trials increases.

---



CADnorm  




## B - INSTALLATION DE CADnorm

Exécutez le fichier «msi»



Suivez les instructions de l'assistant d'installation











## C - INSTALLATION CONFIGURATION CADnorm

Exécutez le fichier «**exe**» correspondant à la version souhaitée de CADnorm et AutoCAD

Nom

-  CADnorm CVSE Config ACAD 2021 6.0.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD 2021 21-23.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD LT 2021 6.0.1.exe
-  CADnorm CVSE Config ACAD LT 2021 21-23.1.exe


Suivez les instructions de l'assistant d'installation






## D - AUTORISATIONS


Faites un clic droit sur le dossier « **CN\_CVSE** » qui se trouve sous **C:\ProgramData** puis allez dans **propriétés**




Allez dans l'onglet « **Sécurité** » puis cliquez sur **Modifier**




Sélectionnez « **Utilisateurs...** » et cochez la case pour autoriser la modification











Refaites la même procédure d'autorisation pour le dossier « **ApplicationPlugins** » qui se trouve sous **C:\Program Files\Autodesk**




## E - CHARGEMENT PROFIL CADnorm et PALETTES D'OUTILS (Valable uniquement pour AutoCAD LT)


Exécutez le fichier « CADnorm CVSE ACAD LT 20xx.reg » qui se trouve sous  
C:\ProgramData\CN\_CVSE\20xx\Config\Profils\ACAD\_LT




Démarrez AutoCAD LT et commencez un nouveau dessin




Ecrivez au clavier « personnaliser » et lancez la commande




Supprimez les groupes de palettes existantes




Faite un clic droit et importer



Sélectionnez le fichier « **CADnorm\_ELE\_Palettes.xpg** » qui se trouve sous **C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\CADnorm\_ELE.bundle\Contents** et cliquez sur le bouton ouvrir



Faite un clic droit sur un groupe et « **définir comme actif** » puis fermer



Dans les options d'affichage des palettes définir le style d'affichage sur « **icône et texte** » et appliquer à « **toutes les palettes** »

